

Att tänka på inför tryck - 4:a steg

1. Installation av ICC-profil (ICC & ICM)



PC Win 7, 8, 10:

Markera ICC-profilen "ISOnewspaper26v4.icc" med höger musknapp och välj "Installera profil".

(Om meddelandet: "det är inte en giltig ICC-profil" dyker upp, behöver du ändra till administratör status i Windows).

2. Installation av färginställningar (CSF)



PC Win 7, 8, 10 för Photoshop CS 3 - CS XX:

Nu behöver du kopiera CSF-Filen (MB-T Coldset 171113.csf)

Mapp 1: C:/Program ELLER Program (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/Recommended

Mapp 2: C:/Användare/"Ditt_användar_namn"/**AppData**/Roaming/ Adobe/Color/Settings

(Mappen **AppData** kan vara dold på vissa datorer, för att göra den synlig klicka på fliken visa i "Utforskaren" där kryssar du i rutan "Dolda objekt", nu blir mappen **AppData** synlig)


3. Synkronisering av färginställningar



Efter detta måste alla Adobes program få samma färginställningar, detta synkroniserar man i programmet Adobe Bridge:

Starta Adobe Bridge, välj "Redigera", välj "Redigera färginställningar för Creative Suite", välj "MB-T Coldset 171113", klicka på "Tillämpa".

4. Installation av PDF-export (joboption)



Adobe Indesign: Välj "Arkiv", välj "Adobe PDF-förinställningar", välj "Definiera".

I menyn "Adobe PDF-förinställningar" välj "Läs in" och bläddra fram till filen "MB-T Coldset 171113.joboptions" markera filen och välj "Öppna".

Adobe Distiller: Välj "Inställningar", välj "Lägg till Adobe PDF-inställningar", bläddra fram till filen "MB-T Coldset 171113.joboptions" markera filen och välj "Öppna".

(Joboptions filerna kopieras automatiskt till en "Adobe settings mapp" så man behöver inte tänka på att man själv skall spara dem på någon speciell plats).

Lycka till!